

## クレジットカード決済 JP-クレジット(株式会社 Cloud Payment) およびコンビニ決済 (JP-コンビニ) 設定ガイド

「JP-クレジット」をご利用になるには、別途、株式会社 Cloud Payment とのご契約が必要になります。導入に関するご相談・ご契約に関しましては「■決済に関するお問合せ」までお問い合わせ下さい。

※株式会社 J-Payment は 8 月 8 日に社名を「株式会社 Cloud Payment」に変更しました。  
ワイズカートでは「JP-クレジット」の名称を継続して利用しております。(変更可能)

### ページ数

1. JP-クレジット(株式会社 Cloud Payment) 決済設定方法 (PC) ..... 2
2. JP-クレジット(株式会社 Cloud Payment) 決済設定方法 (モバイル・スマートフォン) ..... 7
3. JP-コンビニ決済設定方法 (PC) ..... 9
4. JP-コンビニ決済設定方法 (モバイル) ..... 9
5. ファイルアップローダー (WisecartFMS) のダウンロード方法 .....10

■決済に関するお問合せ	■カートシステムに関するお問合せ
株式会社 Cloud Payment 導入・新規ご契約に関するご相談 Email : sales@j-payment.co.jp ご利用中のお問合わせ Email : support@j-payment.co.jp TEL : 03-5469-5780	株式会社エンターテック お客様サポート Email : info@wisecart.ne.jp TEL : 03-3365-1007

## 1. JP-クレジット(株式会社 Cloud Payment) 決済設定方法 (PC)

※JP-クレジット (株式会社 Cloud Payment) 決済ご契約後に発行される「店舗 ID」情報をご準備の上、以下の設定をお願い致します。

カート管理画面にログインします

ショップ設定(基本) > 決済情報設定 メニューをクリックします

決済方式選択 (左側) から「JP-クレジット」にチェックを入れ、「追加」ボタンをクリックします。

「JP-クレジット」の表示が右側に追加されていることを確認したら、「詳細設定」ボタンをクリックします。

「店舗 ID」の欄に JP-クレジット (株式会社 Cloud Payment) より発行された「店舗 ID」の情報を入力します。

「決済処理方式」にてご希望の方式を選択します。

「与信後売上確定方式」(auth) → カード与信・仮売上処理のみを行います。**後日カードの承認と売上確定処理を決済代行会社の管理画面にて行う必要**があります。

「与信売上同時確定方式」(capture) → お客様のご注文と同時にカード与信・売上確定処理の 2 つを同時に行います。**注文がキャンセルになった場合は、決済代行会社の管理画面にて取消処理をする必要**があります。

利用できるクレジットカード決済のロゴにチェックを入れます。


(利用できるカードの種類については、決済のご契約内容によっても異なりますので、詳細はご契約時の情報をご参照下さい。)

ショップ画面にて利用できる決済方式として表示される決済アイコンイメージを登録します。(システム既定のアイコンをご利用の場合は、変更せずご利用いただいても結構です。)

※独自にアイコンを登録する場合は、横 83 ピクセル、縦 48 ピクセルの画像を予め準備しておきます。

**※サーバに画像ファイルをアップロードするためのアプリ、「ファイルアップローダー[WisecartFMS.exe]」をインストール済みでない方は p10「5. ファイルアップローダー（WisecartFMS）のダウンロード方法」をご覧ください。**

WisecartFMS のアイコンをクリックしファイルアップローダー（WisecartFMS）を起動させます。ショップシステムの ID とパスワードを入力してログインします




書式変更: フォント: (英) +見出しのフォント, (日) +見出しのフォント - 日本語, 9 pt, フォントの色: オリーブ

画像のアップロード先フォルダとして「イメージ（その他）」を選択し、次に「ファイル参照」ボタンからカード決済の画像を選択します。「アップロード」ボタンをクリック押下して、サーバにアップロードします。



書式変更: フォント: (英)+見出し  
のフォント, (日)+見出しのフォント -  
日本語, 9 pt, フォントの色: オリーブ

アップロード完了すると右側にアップロードした画像が入ります。「選択ファイルの絶対パス」に表示されている URL (/img\_server/で始まる URL) をコピーします。



ショップシステム管理画面 「アイコンイメージ」欄にコピーした URL を貼り付けます。



「決済方法タイトル」に本決済方法に対する名前を入力します。ここで入力した名前は、決済方法選択をするショップ画面に反映されます。(デフォルトは「クレジットカード (JP-クレジット)」)

「コメント設定 (注文完了画面に表示)」、「コメント設定 (注文書画面に表示)」に本決済方法に対する説明を入力します。テキスト形式の他に HTML 形式での入力も可能です。

「表示制限設定」の「購入金額基準」にて、本決済を利用できる購入金額を指定することができます。購入金額に関係なく常に本決済が利用できる場合には、「全て表示」にチェックします。

図 1

「表示制限設定」の「購入者基準」にて、本決済の利用可否を設定できます。非会員のお客様は利用できない等の制限をする場合にご利用下さい。常に本決済が利用できる場合には、「全て表示」にチェックします。

図 2

「注文可能金額および手数料の付加」では決済手数料をショップ負担またはお客様負担にする場合の決済手数料を設定します。ショップ負担の場合は、「込」を選択します。お客様負担の場合は「別」を選択し、決済手数料を設定します。最後に保存するボタンをクリックして設定完了です。


(例 1) 商品合計 1 円～3149 円までの決済手数料は、216 円、3150 円～5249 円までの決済手数料は、108 円、5250 円以上は無料という設定の場合

図 3

最低注文金額 (購入商品合計金額   税込)	次の注文金額 (購入商品合計金額   税込)	手数料	単位
1	3149	216	円
3150	5249	108	円
5250		0	円
			円
			円

(例 2) 商品合計金額に対して一律 3%の場合

図 4



最低注文金額 (購入商品会計金額   税込)	次の注文金額 (購入商品会計金額   税込)	手数料	単位
		3	\$
			円
			円
			円

当管理画面の設定以外に「JP-クレジット」側の管理画面でも設定が必要になります。送信元 IP を複数設定する必要があります。

#### 「JP-クレジット」画面説明

管理画面の設定⇒決済ゲートウェイ & CTI 決済設定⇒決済データ送信元 IP

メニューに以下の IP をコピーして貼り付けます。(その他 IP を追加する場合は、IP 同士をセミコロン「;」で区切って入力して下さい。)

203.191.233.144;203.191.233.170;203.191.233.143;203.191.233.172

※設定に関する詳細は直接 株式会社 Cloud Payment へお問合せ下さい。

## 2. JP-クレジット(株式会社 Cloud Payment) 決済設定方法 (モバイル・スマートフォン)

※JP-クレジット (株式会社 Cloud Payment) 決済ご契約後に発行される「店舗 ID」情報をご準備の上、以下の設定をお願い致します。

カート (PC) の管理画面にログインし、管理画面右上「MOBILE SHOP」のボタンをクリックし、モバイル管理画面を起動します。

モバイル管理画面にログインしたら、基本設定 > 決済情報管理 メニューをクリックします。

決済方式選択 (左側) から「クレジットカード (JP-クレジット)」にチェックを入れ、「追加」ボタンをクリックします。

「クレジットカード (JP-クレジット)」の表示が右側に追加されていることを確認したら、「詳細設定」ボタンをクリックします。

「店舗 ID」の欄に JP-クレジット (株式会社 Cloud Payment) より発行された「店舗 ID」の情報を入力します。

「決済処理方式」にてご希望の方式を選択します。

「与信後売上確定方式」(auth) → カード与信・仮売上処理のみを行います。**後日カードの承認と売上確定処理を決済代行会社の管理画面にて行う必要**があります。

「与信売上同時確定方式」(capture) → お客様のご注文と同時にカード与信・売上確定処理の 2 つを同時に行います。**注文がキャンセルになった場合は、決済代行会社の管理画面にて取消処理をする必要**があります。

「決済方法タイトル」に本決済方法に対する名前を入力します。ここで入力した名前は、決済方法選択をするショップ画面に反映されます。

「表示制限設定」の「購入金額基準」にて、本決済を利用できる購入金額を指定することができます。購入金額に関係なく常に本決済が利用できる場合には、「全て表示」にチェックします。

図 9

▷ 表示制限設定

▷ 購入金額基準  全て表示  購入商品合計金額(税込)が  円から  円まで表示

「表示制限設定」の「購入者基準」にて、本決済の利用可否を設定できます。非会員のお客様は利用できない等の制限をする場合にご利用下さい。常に本決済が利用できる場合には、「全て表示」にチェックします。

図 10

▷ 購入者基準  全て表示  非会員のみ表示  会員のみ表示 [ レベル1  レベル2  レベル3  レベル4  レベル5]

「注文可能金額および手数料の付加」では決済手数料をショップ負担またはお客様負担にする場合の決済手数料を設定します。ショップ負担の場合は、「込」を選択します。お客様負担の場合は「別」を選択し、決済手数料を設定します。最後に保存するボタンをクリックして設定完了です。

(例 1) 商品合計 1 円～3149 円までの決済手数料は、210 円、3150 円～5249 円までの決済手数料は、105 円、5250 円以上は無料という設定の場合

図 11

▷ 注文可能金額および手数料の付加  込  別

最低注文金額	次の注文金額	手数料	単位
1	3149	210	円
3150	5249	105	円
5250		0	円
			円

(例 2) 商品合計金額に対して一律 3%の場合

図 12


▷ 注文可能金額および手数料の付加  込  別

最低注文金額	次の注文金額	手数料	単位
1		3	%
			円


基本設定 > 主要内容設定 「決済方法案内」に本決済方法を含むショップで利用できる決済方法についての説明を入力し、「保存する」ボタンで保存します。

図 13





スマートフォンは、スマートフォン設定 > 決済情報管理 > クレジットカード(JP-クレジット) から設定。手順はモバイルショップと同様。



### 3. JP-コンビニ決済設定方法 (PC)

JP-クレジット決済設定方法 (PC) とほぼ同様。

### 4. JP-コンビニ決済設定方法 (モバイル)

JP-クレジット決済設定方法 (モバイル) とほぼ同様。

## 5. ファイルアップローダー（WisecartFMS）のダウンロード方法

※既にダウンロードしている方は必要ありません。

「イメージ登録/選択」を押下し、「ファイル管理ツール」を起動させます。  
「アップローダーダウンロード >>」ボタンを押下し、「ダウンロード」ボタンを押下し  
ます。




書式変更：フォント：(英)+見出しのフォント、(日)+見出しのフォント - 日本語、9 pt、フォントの色：オリーブ、下付き



書式変更：フォント：(英)+見出しのフォント、(日)+見出しのフォント - 日本語、9 pt、フォントの色：オリーブ、下付き


ダウンロードが完了するとダイアログが表示されるので、「保存」のプルダウンから「名前を付けて保存」を選択します。



書式変更：フォント：(英)+見出しのフォント、(日)+見出しのフォント - 日本語、9 pt、フォントの色：オリーブ、下付き

保存先を指定する画面が表示されますので、ファイル名、ファイルの種類は変更せず、デ

デスクトップへ保存してください。



書式変更: フォント: (英)+見出しのフォント, (日)+見出しのフォント - 日本語, 9 pt, フォントの色: オリーブ, 下付き

ダウンロードされた「WisecartFMS.zip」を解凍します。解凍後、zip ファイルは削除して構いません。



書式変更: フォント: (英)+見出しのフォント, (日)+見出しのフォント - 日本語, 9 pt, 太字, フォントの色: オリーブ, 下付き